



**cti**  
centrum technologii  
informatycznej

---

# Generator dokumentów PWP

Instrukcja obsługi programu

## Spis treści

1. Opis programu.....	3
2. Nawiązanie połączenia .....	3
3. Konfiguracja programu.....	6
4. Praca z programem .....	7



## 1. Opis programu


Generator dokumentów PWP to program, który umożliwia:

- Generowanie dokumentu PWP

Program jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima.

## 2. Nawiązanie połączenia


Przy pierwszym uruchomieniu programu należy nawiązać połączeniem z serwerem oraz z bazą danych Optima.



- Serwer bazy danych – serwer MS SQL,
- Użytkownik – nazwa użytkownika,
- Hasło – hasło,
- Baza danych firmy – baza danych,
- Baza danych konf – baza



W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć opcję **Logowanie zintegrowane NT**. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **test połączenie**. Jeżeli będzie ono poprawne program wyświetli komunikat. W przypadku wyświetlenia błędu należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.





Po przetestowaniu konfiguracji należy nacisnąć przycisk **Zainstaluj skrypty**. Po zamknięciu komunikatu należy zapisać poprawną konfigurację za pomocą przycisku **Zapisz**.

Po nawiązaniu połączenia z baza danych MSSQL (Comarch ERP Optima) należy wgrać asystę a następnie nacisnąć przycisk **Zapisz**.



Po zapisaniu pliku asysty otworzy nam się docelowa aplikacja w której musimy przejść do **Konfiguracji API Optimy**



- Serwer klucza – serwer klucza ,
- Firma– nazwa firmy z Comarch ERP Optima,




- Operator – nazwa użytkownika z Comarch ERP Optima,
- Hasło – hasło użytkownika z Comarch ERP Optima,
- Wersja API – wersja API zainstalowanej wersji Comarch ERP Optima.

Po wprowadzeniu powyższych danych należy kliknąć **Test połączenia**. Jeżeli test będzie poprawny wówczas program wyświetli komunikat. W przypadku wyświetlenia błędu należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Po zamknięciu komunikatu należy zapisać poprawną konfigurację.

### 3. Konfiguracja programu

Po nawiązaniu połączenia należy skonfigurować ustawienia **Pozostałe Konfiguracje**




- **Folder z logami** – Folder gdzie będą przechowywane logi z pracy programu,
- **Dokumenty PWP do bufora** – Wygenerowane dokumenty otrzymają status w buforze,
- **Sprawdzenie pozycji do realizacji przy liście RO** – mechanizm, który eliminuje sprawdzanie zrealizowanych dokumentów (przy dużej ilości dokumentów, może spowolnić działanie programu),
- **Data od** - wszystkie dokumenty przed wyznaczoną datą będą pomijane.



### *Uwaga*

*RWS nie rezerwuje składników i nie ma wiarygodnych stanów magazynowych składników, dlatego zalecane jest w programie nie tworzenie dokumentów do bufora*

## 4. Praca z programem



- **Generowanie PWP** – Ręczne wywołanie mechanizmu do generowania dokumentów PwP z dokumentów RO,
- **Pokaż logi** – Po naciśnięciu przycisku zostanie otwarte okno z chronologicznym zapisem zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących programu,
- **Konfiguracja pracy automatycznej** - Moduł umożliwiający ustawienie pracy automatycznej,
- **Konfiguracja** – Moduł umożliwiający rekonfigurację aplikacji.

